

# Codifica automatica degli articoli

## 1. Codifica automatica degli articoli

La codifica automatica degli articoli si basa su due livelli di default:

- uno **generale**, in Configurazione > Magazzino > Configurazione > **Abilita la codifica automatica degli articoli (1)**
- uno a livello di **Famiglia** configurabile in Magazzino > Tabelle accessorie > [Famiglia](#)

Tanto a livello di configurazione quanto a livello Famiglia sono riportate le istruzioni per effettuare la codifica.

Inserendo la stringa **#INC#** si genererà un codice numerico progressivo: 1, 2, ...

Inserendo la stringa **#INCn#** si genererà un codice numerico progressivo di dimensione *n*: **#INC5#** genera 00001, 00002, ...

Alla stringa **#INCn#** sarà possibile **concatenare** del testo prima e/o dopo: **TEST#INCn#\_** genera **TEST00001\_**, **TEST00002\_**, ...

Disabilita aggiunta nuovo articolo sui campi di ricerca	<input type="checkbox"/>
Abilita la codifica automatica degli articoli	<input checked="" type="checkbox"/> <b>1</b>
Formato codifica automatica articoli	<input type="text" value="TEST#INC5#"/>

E' possibile usare i seguenti segnaposto:

- **#INC#** => L'incrementale del codice
- **#INCn#** => L'incrementale del codice con lunghezza *n* e riempimento a sinistra di 0 (es **#INC5#**)

Per esempio **A\_#INC3#** => **A\_001**

Alla creazione di un articolo (a prescindere dal tipo) verrà assegnata la codifica definita a livello generale.

Questa codifica potrà essere sovrascritta manualmente oppure, selezionando la famiglia, con quella predefinita a livello di famiglia.

Se le codifiche predefinite automaticamente sono modificate a mano, il codice sostituito verrà "recuperato", ossia reso disponibile per la prossima codifica.

Le operazioni di importazione o clonazione bypassano il sistema di codifica automatica, essendo in tal caso interpretate dal software come modifiche manuali del codice predefinito.